

1. Installation av ICC-profil (.ICC & .ICM)



PC Win XP, Vista och Win 7:

Markera ICC-profilen "ISOnewspaper26v4.icc" med höger musknapp och välj "Installera profil".

(Om meddelandet: "det är inte en giltig ICC-profil" dyker upp, behöver du ändra till administratör status i Windows).

2. Installation av färginställningar (.CSF)



PC Win 7 för Photoshop CS3-CS6:

Nu behöver du kopiera CSF-filen (V-TAB Coldset 110321.csf) till två olika mappar:

Mapp 1: C:/Användare/"Ditt_användar_namn"/Application Data/Adobe/Color/Settings

Mapp 2: C:/Användare/"Ditt_användar_namn"/**AppData**/Roaming/Adobe/Color/Settings
(Mappen **AppData** kan vara dold på vissa datorer, för att göra den synlig gå in i "Kontrollpanelen" ifrån "Startmenyn", välj "Mappalternativ", välj fliken "Visning", under rubriken "Dolda filer och mappar" väljer du att markera "Visa dolda filer, mappar och enheter". Då skall mappen "AppData" bli synlig).


3. Synkronisering av färginställningar



Efter detta måste alla Adobes program få samma färginställningar, detta synkroniserar man i programmet Adobe Bridge:

Starta Adobe Bridge, välj "Redigera", välj "Redigera färginställningar för Creative Suite", välj "V-TAB Coldset 110321", klicka på "Tillämpa".

4. Installation av PDF-export (.joboption)



Adobe Indesign: Välj "Arkiv", välj "Adobe PDF-förinställningar", välj "Definiera".

I menyn "Adobe PDF-förinställningar" välj "Läs in" och bläddra fram till filen "V-TAB Coldset 110328.joboptions" markera filen och välj "Öppna".

Adobe Distiller: Välj "Inställningar", välj "Lägg till Adobe PDF-inställningar", bläddra fram till filen "V-TAB Coldset 110328.joboptions" markera filen och välj "Öppna".

(Joboptions filerna kopieras automatiskt till en "Adobe settings mapp" så man behöver inte tänka på att man själv skall spara dem på någon speciell plats).

Lycka till!